

Configuração para Comunicação com a SEFAZ

I. Observações

- Existem duas maneiras de comunicação com a SEFAZ pelo PDV para as operações referentes à NFCe. A primeira é por meio de um emissor externo (**MIDE** ou **Painel NFCe**). A segunda é a comunicação direta por meio dos arquivos contidos nas pastas **Schemas** e **WSDL** que compõem o pacote de versão da aplicação.
- Mesmo que seja utilizado um emissor externo é importante ter a máquina configurada para emissão diretamente na SEFAZ, isso para os casos em que o emissor externo retornar algum erro ou estiver offline.
- Para a comunicação direta com a SEFAZ é preciso que a máquina esteja configurada corretamente para emissão de notas no layout 4.0 da NFCe (TLS 1.2 e SSL 3).

II. Requisitos

- Para o entendimento completo desta configuração do sistema é preciso que ter conhecimento dos processos disponíveis nos links abaixo:
 - ✓ ¹[Emissão de notas \(NFCe\)](#).
 - ✓ ²[Cancelamento de venda \(NFCe\)](#).

III. Comunicação Direta com a SEFAZ

- Para a comunicação direta com a SEFAZ sem o intermédio de uma ferramenta externa o PDV deve ter a seguinte configuração de parâmetros:

Parâmetro	Nível	Valor/Orientação
URL_CONSULTA_NFCE	FILIAL	Verificar junto à SEFAZ do estado.
URL_SERV_EMIS_NFCE	FILIAL	VAZIO.
URL_SERV_INUT_NFCE	FILIAL	VAZIO.
URL_SERV_CANCEL_NFCE	FILIAL	VAZIO.

- Ao configurar para emissão pelo emissor externo Painel NFCe ao receber um erro na tentativa de emissão de uma determinada nota o sistema tenta automaticamente emitir a nota diretamente junto à SEFAZ, caso não consiga a nota é emitida em contingência. Isso só é válido para operação de emissão de notas não se aplicando ao cancelamento e inutilização.
- Devem ser configurados corretamente os **ID TOKEN**, **CSC TOKEN** e **certificado digital** para a filial.
- Deixar os campos vazios somente se não utilizar o emissor externo.

1 Emissão de Nota: https://drive.google.com/open?id=1aKzoW1DzTiW0zcInb3_z0fxcnQRIH22

2 Cancelamento de venda: <https://drive.google.com/open?id=1cR1FtWD3uZlpkvu4XJYvbWsJikhX9q2A>

IV. Comunicação pelo Painel NFCe

- Para a comunicação com a SEFAZ por meio do Painel NFCe o PDV deve ter a seguinte configuração de parâmetros:

Parâmetro	Nível	Valor/Orientação
URL_CONSULTA_NFCE	FILIAL	Verificar junto à SEFAZ do estado.
URL_SERV_EMIS_NFCE	FILIAL	URL de emissão pelo Painel NFCe.
URL_SERV_INUT_NFCE	FILIAL	URL de inutilização pelo Painel NFCe.
URL_SERV_CANCEL_NFCE	FILIAL	URL de cancelamento pelo Painel NFCe.